

Materiale: Silky Bamboo, 70 % bambus, 30 % bomuld

Alternativ: Roma, 50 % bomuld, 50 % hb akryl

Vær opmærksom på garnforbruget ved alternativ kvalitet, da løbelængden på garnet ikke altid er den samme. Det kan også være nødvendigt at skifte pindene.

HUSK altid at lave en strikkeprøve

Str.: 2 (3) 4 (6) 8 (10) år

Garnforbrug:

7 (8) 9 (10) 12 (13) ngl á 50 g (fv 0075) – natur

Modellens brystvidde: 62 (68) 72 (78) 82 (88) cm

Hel længde: 34 (37) 40 (43) 46 (49) cm

Pinde: Rundpinde (60-80 cm) og jumperpinde nr. 3½ og 4.

Tilbehør: 5 (5) 5 (6) 6 (6) store knapper (diameter cirka 24 mm)

Strikkefasthed: 20 m dobbelt perlestriik = 10 cm.

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller grovere pinde.

Dobbelt perlestriik:

1.p: (1 ret, 1 vrang) p hen.

2. og 4.p: Strik som m viser.

3.p: (1 vrang, 1 ret) p hen.

Gentag 1.-4.p.

RYG OG FORSTYKKER

Slå 136 (148) 160 (172) 180 (192) m op på rundp nr. 3½ og strik rib frem og tilbage i rib (1.p = vrang-s): 1 ret kantmaske, 2 vrang, (2 ret, 2 vrang) p hen, slut med 1 ret kantmaske. Fortsæt i rib som m viser.

Kantmaskerne strikkes ret på alle p. Når ribben måler 3 cm slutes med en p fra vrang-s, hvor der tages jævnt ind til 121 (135) 143 (155) 163 (175) m (tag kun ind over ret-m set fra vrang-s). Skift til rundp nr. 4 og fortsæt frem og tilbage i dobbelt perlestriik. Når arb måler 5 (5) 5 (6) 7 (8) cm strikkes lommeåbninger: Strik 10 (11) 11 (12) 12 (12) cm lige op over pindens første 22 (24) 26 (27) 28 (30) m. Lad m hvile. Strik på samme måde over de yderste 22 (24) 26 (27) 28 (30) m i modsatte side. Lad m hvile og strik så på samme måde over de resterende midterste m. Strik igen over alle m. Når arbejdet måler 18 (20) 22 (25) 26 (28) cm, lukkes 1 m af på hver side af pindens midterste 61 (67) 71 (77) 81 (87) m. Lad m hvile mens ærmerne strikkes.

ÆRME

Slå 42 (46) 46 (50) 50 (54) m op på p nr. 3½ og strik 3 cm rib (2 ret, 2 vrang). På sidste p af ribben (= fra vrang-s) tages jævnt ind til 37 (41) 43 (45) 45 (47) m (tag kun ind over ret-m). Skift til p nr. 4 og fortsæt i dobbelt perlestriik. Tag samtidig 1 m ud i begge sider når ærmet måler 5 (6) 5 (5) 6 (5) cm, og derpå med 1½ (1½) 2 (2) 2 (2½) cm's mellemrum i alt 11 (11) 11 (12) 13 (13) gange = 59 (63) 65 (69) 71 (73) m. Strik til ærmet måler 22 (24) 26 (29) 33 (37) cm.

Luk 1 m af i hver side. **Bemærk, vigtigt:** Når denne m i hver side er lukket af, skal der være samme m (ret eller vrang) yderst i hver side som der er på ryg/forstykker på hver side af den aflukkede m. Er der ikke det, så strik 2 p mere før end yderste m i hver side lukkes af. Lad derpå de øvrige m hvile og strik et ærme magen til.

RAGLAN

Sæt delene ind på rundp nr. 4 med et ærme over hver af de aflukkede m på ryg/forstykker = 233 (255) 267 (287) 299 (315) m. Strik frem og tilbage i dobbelt perlestriik og tag samtidig ind til raglan fra ret-s således: Strik til 2 m før første samling, 1 ret løs af, 1 ret, træk den løse m over, 2 ret sammen. Tag ind på samme måde ved de 3 øvrige samlinger = i alt 8 indtagninger. På vrangside strikkes vrang over m med indtagninger. Gentag disse indtagninger på de næste 14 (16) 17 (19) 20 (23) p fra ret-s. Fortsæt derefter raglanindtagningerne, men lad samtidig 5 (6) 7 (6) 7 (8) m hvile i slutningen af næste p. Vend, slå om p, og strik p hen til der mangler 5 (6) 7 (6) 7 (8) m. Gentag denne p over resten af arbejdet, og forsæt samtidig raglanindtagningerne (efterhånden vil der dog ikke være m nok til raglanindtagningerne på forstykket). Når der i alt er strikket raglanindtagninger på 20 (22) 23 (25) 27 (30) p fra ret-s, hviler de resterende m til halskant.

MONTERING

Sy ærmerne sammen. Sy den lille søm under armen. Strik med p nr. 3½ cirka 62 (66) 72 (80) 86 (92) m op langs venstre forkant (= strik cirka 3 m op for hver 4 p). Strik 3 cm rib. Luk af i rib som m viser. Strik højre forkant på samme måde, blot med 4 (4) 4 (4) 5 (5) knaphuller, som strikkes når forkanten måler 1 cm. Det nederste cirka 2 cm fra kanten og de øvrige med jævne mellemrum derover, idet der beregnes endnu et knaphul midt i halskanten. **Knaphul:** Luk 3 m af. Slå på næste p nye m op over de aflukkede. Strik med p nr. 3½ cirka 80 (80) 84 (88) 92 (96) m op langs halsudskæringen (inkl de hvilende m). Strik 3 cm rib, idet omslagene på 1.p strikkes sammen med m ved siden af, så huller undgås. Strik yderligere et knaphul over de øvrige efter 1 cm. Luk af i rib som m viser. Strik med p nr. 3½ cirka 22 (26) 26 (30) 30 (30) m op langs lommeåbningens ene side (den side, der vender ind mod forkanten). Strik 3 cm rib med 2 glatte m i hver side set fra ret-s (ingen kantmaske). Luk af i rib som m viser. Strik med p nr. 4 17 (18) 18 (20) 20 (20) op m langs lommeåbningens anden side. Strik glat sådan at den vrangstrikkede side kommer inden i lommen. Strik cirka 11 (11) 12 (12) 13 (13) cm glat (så lommeposen kan nå til forkanten). Luk af. Sy lommeposen fast på vrangside. Sy ribkantens ender fast. Strik den anden lommepose på samme måde. Sy knapper i.

HJERTEGARN

Design og opskrift: Lene Holme Samsøe