

HERRESWEATER MED V-HALS.

Pasform: Rummelig

Materiale: Vital, 100 % uld,

Alternativ: Deco Tweed, 20% uld / 77% acryl / 3% viscose.

Deco 20% uld/ 80% acryl.

Artic 100% uld.

Vær opmærksom på garnforbruget ved alternativ kvalitet, da løbelængden på garnet ikke altid er den samme. Det kan også være nødvendigt at skifte pindene.

Str.: S/M (M/L) L/XL (XL/XXL)

Garnforbrug:

Bundfv. mellemgrå (fv. 180): 14 (15) 16 (17)

Stribefv. koksgrå (fv. 183): 1 (1) 2 (2) ngl á 50 g

Sweaterens brystvidde: 111 (118) 125 (132) cm

Hel længde: 69 (70) 71 (72) cm

Pinde: Jumperpinde nr. 3 og 3½-4. Rundpind nr. 3½ (40 cm)

Strikkefasthed:

23 m og 30-31 p i glat med bieser = 10 x 10 cm – (bemærk at strikkefastheden vil virke lidt fast).

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller grovere pinde.

Forkortelser:

1 udt = tag lænken op før næste m og strik den dr r.

1 enk indt = 1 r løs af, strik 1 r, træk den løse m over

1 m vr løs af (med garnet bag arbejdet) = hold garnet på fingeren, stik pinden ind i masken som om den skulle strikkes vr, løft masken over på højre p uden at strikke den. Garnet ligger bag arbejdet.

Strikkeforkortelser:

m = maske, r = ret, vr = vrang, p = pind, dr = drejet, sm = sammen, indt = indtagning, udt = udtagning, beg = begyndelsen, slutn = slutningen, gent = gentag.

ENSFARVET GLAT MED BIESER:

Alle r-side p: Strik 1 kantm r * 3 m r, 1 m vr løs af *, gentag p hen og slut med 3 r, 1 kantm r.

Alle vr-side p: Strik 1 kantm r, vr til der mangler 1 m, 1 kantm r.

Gentag disse 2 pinde.

GLAT MED BIESER OG STRIBER:

- 2 pinde glat med bieser og med koksgrå (fv. 183)
- 4 pinde glat med bieser og med bundfv. mellemgrå (fv. 180)

RYG:

Slå 120 (128) 136 (144) m fast op på jumperp nr. 3 med bundfv. mellemgrå (fv. 180) og strik 2 p rib * 1 r, 1 vr *. Strik derefter 1 p vr hvor der tages 1 m ud midt på arb til 121 (129) 137 (145) m. Skift til p nr. 3½-4 og fortsæt i glat med bieser, idet 1. p er arb r-side. Når arb

måler 5 cm tages, på næste p fra r-siden, 1 m ud i hver side indenfor den yderste kantm. Gent udt på hver 20. p i alt 5 gange = 131 (139) 147 (155) m på p. Strik lige op til arb måler 45 cm. Nu lukkes til ærmegab + der fortsættes i glat med bieser og striben når ærmegabet måler 1 (2) 3 (4) cm :

Luk til ærmegab i hver side og på hver 2. p for 8, 2 (9, 2) 10, 2 (11, 2) m. Herefter strikkes 2 m sm i beg og slutn af hver 2. p - 5 (6) 7 (8) gange = 101 (105) 109 (113) m tilbage. **Samtidig**, når ærmegabet måler 1 (2) 3 (4) cm fortsættes i glat med bieser og striben. Fortsæt lige op til ærmegabet måler 23 (24) 25 (26) cm. Luk til hals for de midterste 33 (33) 35 (35) m og strik hver side færdig for sig. Luk i halssiden for endnu 2, 1 m. Samtidig lukkes til skrå skulder på hver 2. p for 10,10,11 (11,11,11) 11,11,12 (12,12,12) m. Strik den anden side modsat.

FORSTYKKE:

Strikkes som ryggen til ærmegabet måler 1 (2) 3 (4) cm – sidste p strikkes fra vr-siden.

Nu fortsættes i glat med bieser og striben samtidig med at ærmegabsflukn strikkes færdig. Når der er strikket 16 p glat med bieser og striben (= der er strikket 3 smalle striben med stribefv. koksgrå + derefter 2 p med bundfv. mellemgrå), deles arb til v-hals på næste p fra r-siden således: Marker den midterste m på arb, strik glat med bieser og striben til der mangler 12 m på p **for** den markerede midterste m. Nu skiftes til et nyt garnnøgle i bundfarven, - de rest. m mod midten strikkes herefter ensfarvet glat med bieser og med det nye garnnøgle. Dvs. at der, selv om der over de øvrige m også strikkes med bundfv., stadig skal skiftes garnnøgle ved overgangen til de 12 m mod v-halsen!

Strik nu videre således: Strik 2 m r sm, strik de næste 9 m på p i ensfarvet glat med bieser, strik den sidste m før den markerede m + den markeredes m r sm. Sæt de rest m på en m-holder til senere (= højre side af forstykket). Strik videre over venstre side af forstykket: Vend og beg. med 1 kantm r, strik 10 m vr, skift til oprindeligt garnnøgle (sno evt. trådene), strik vr p hen. Næste p fra r-siden: Strik glat med bieser og striben til der mangler 12 m på p, skift garnnøgle, strik de 2 næste m r sm, strik 9 m ensfarvet glat med bieser, slut med 1 kantm r. Fortsæt således med at strikke indt til v-hals på hver 2. p – i alt 19 (19) 20 (20) gange = 31 (33) 34 (36) m tilbage på p. Fortsæt lige op – i ensfarvet glat med bieser over de 11 m mod v-halsen og i glat med bieser og striben over de rest m - dvs. at der ligger en ensfarvet bort langs hele v-halsen. Når ærmegabet måler 23 (24) 25 (26) cm som på ryggen aflukkes til skrå skulder som beskrevet for ryggen.

Højre side af forstykket:

Sæt m tilbage på p og strik 1. p fra r-siden: Beg. på et nyt garnnøgle i bundfarven, strik 1 kantm r, strik 9 m ensfarvet glat med bieser, strik 1 enk indt, skift garnnøgle til det oprindelige (sno evt. garnet), fortsæt p hen i glat med bieser og striber. Fortsæt indt til v-hals på hver 2. p og strik færdig som beskrevet for venstre side, blot spejlvendt.

ÆRMER:

Slå 62 (62) 62 (62) m *fast* op på jumperp nr. 3 og strik 2 p rib * 1 r, 1 vr *. Strik 1 p vr hvor der tages ud til 63 (63) 67 (67) m. Skift til p nr. 3½-4 og fortsæt i glat med bieser – men her strikkes *ikke* kantm i beg og slutn af mønsteret! Når ærmet måler 5 cm tages på næste r-sidep 1 m ud i hver side indenfor den yderste m. Gent udt på hver 6. p (hver 6. p) hver 6. p (skiftevis hver 4. og hver 6. p) – i alt 19 (21) 21 (23) gange = 101 (105) 109 (113) m på p. Strik til ærmet måler 47 cm. Luk til ærmekuppel i hver side og på hver 2. p for 8,2 (9,2) 10,2 (11,2) m. Herefter strikkes indt på næste r-sidep således: Strik 2 r, 2 r sm, strik til der mangler 4 m på p, 1 enk indt, 2 r. Gentag indt på hver 2. p i alt 17 (18) 20 (22) gange = 47 (47) 45 (43) m tilbage. Luk så i hver side for 2,3,4, 5 m. Luk de sidste 19 (19) 17 (15) m. Strik det andet ærme på samme måde.

MONTERING:

Sy skuldersømmene. Sy side- og ærmesømmene og sy ærmerne i.

Halskant: Med bundfv. strikkes på rundp nr. 3½ m op langs halsudskæringen. beg helt ned i bunden af v-udskæringen og strik først 45 m op langs den skrål hals i højre side, dernæst 42 (42) 44 (44) m op over nakken, og til sidst 45 m langs den skrål hals i venstre side. Slut i bunden af v-halsen = 132 (132) 134 (134) m i alt. Strik frem og tilbage på rundp: Strik 1 p r fra vr-siden, 1 p vr fra r-siden, 1 p r fra vr-siden, 1 p vr fra r-siden hvor m samtidig aflukkes. I spidsen af v-halsen er kanten således åben.

Pres det færdige arbejde forsigtigt under et fugtigt klæde.

HJERTEGARN

Design og opskrift: Sanne Fjalland