

STRIBET CARDIGAN**Pasform: Lidt kropslig model uden taljering****Materiale:** Alpaca-Silk, 60 % alpaca, 30 % merino uld/ 10 % silke + Kunstgarn, 75 % wool superwash / 25 % nylon.**Alternativ:**

Mini Vital, 100% uld superwash.

Exclusive Alpaca, 100% baby alpaca.

Blend, 50% bomuld/50 % acryl.

Blend Bamboo, 70% bambus/30% Bomuld

Hørmix, 80% bomuld/20% hør.

Louisiane, 50% bomuld/50% acryl.

Iris, 55 % bomuld/ 45 % acryl.

Vær opmærksom på garnforbruget ved alternativ kvalitet, da løbelængden på garnet ikke altid er den samme. Det kan også være nødvendigt at skifte pindene.

Str.: S (M) L (XL) XXL**Garnforbrug:****Alpaca Silk fv. 4863:** 4 (4) 5 (5) 6 ngl á 50 g**Kunstgarn fv. 08:** 2 (2) 2 (2) 3 ngl á 100 g**Ensfarvet model:****Alpaca Silk fv. 1265:** 8 (8) 9 (9) 10 ngl á 50 g**Tilbehør:** 7 små knapper**Modellens brystvidde:** 90 (96) 102 (109) 115 cm**Hel længde:** 60 (61) 62 (63) 64-65 cm**Pinde:** Jumperpinde nr. 2½ og 3, rundpind nr. 2½ (80 cm).**Strikkefasthed:** 26 m og 35-36 p i glatstrikk og sribemønster = 10 x 10 cm**Bemærk:** Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller grovere pinde.**Forkortelser:****glat** = ret på retsiden og vrang på vrangside.**1 enk indt** = 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over den ene r.**Strikkeforkortelser:**

m = maske, r = ret, vr = vrang, p = pind, sm = sammen indt = indtagning, beg = begyndelsen, gent = gentag, dr = drejet, kantm = kantmaske

STRIBEMØNSTER:

- 4 p glat med Alpaca Silk

- 4 p glat med Kunstgarn

RYG:

Slå 125 (133) 141 (149) 157 m op på jumperp nr. 2½ og med Kunstgarn. Strik 3 p rib * 1 r, 1 vr *, gent fra * - * og slut med 1 r. Skift til jumperp nr 3 og fortsæt herefter i glat og sribemønster over resten af arb. Strik lige op til arb i alt måler 6 cm. På næste r-sidep strikkes indt i hver side: Strik 1 kantm r, 1 r, 2 r sm, strik til der mangler 4 m på p, 1 enk indt, 1 r, 1 kantm r. Gent indt når arb i alt måler 12 cm og sidste gang når arb i alt måler 18 cm = 119 (127) 135 (143) 151 m på p. Strik lige op til arb i alt måler 37 cm (alle str). Luk til ærmegab i hver side og i beg af p for 5 (6) 8 (10) 11 m = 109 (115) 119 (123) 129 m tilbage.

På næste p fra r-siden strikkes raglanindt:

Strik 1 kantm r, 1 r, 2 r sm, strik til der mangler 4 m på p, 1 enk indt, 1 r, 1 kantm r. Gent raglanindt på hver 2. p – i alt 33 (35) 37 (39) 41 indt i hver side = 43 (45) 45 (45) 47 m tilbage. Luk de sidste m på én gang.

VENSTRE FORSTYKKE:Slå 62 (66) 71 (75) 79 m op på jumperp nr. 2½ og med Kunstgarn. Strik 3 p rib som på ryggen. Skift til jumperp nr. 3 og fortsæt i glat og sribemønster. Når arb måler 6 cm, 12 cm og 18 cm, strikkes indt i beg af r-sidep som beskrevet for ryggen. Strik herefter lige op til arb ialt måler 37 cm som på ryggen. **Slut samme sted i sribemønsteret som på ryggen!**

Luk til ærmegab i beg af r-sidep for 5 (6) 8 (9) 10 m = 54 (57) 60 (63) 67 m tilbage. På næste r-sidep strikkes raglanindt i beg af p: Strik 1 kantm r, 1 r, 2 r sm, strik p hen. Gent raglanindt på hver 2. p til der er strikket 23 (25) 27 (29) 31 indt og der er 31 (32) 33 (34) 35 m tilbage.

I beg af næste vr-sidep lukkes til hals for 10 (11) 12 (12) 13 m. Luk herefter til hals for 2,2,1,1,1,1 m i beg af hver p fra vr-siden. **Samtidig** fortsætter raglanindt til der er 4 m tilbage. Bryd garnet

– strik m sm 2 og 2 – træk så 1. m over 2. m og træk tråden igennem m.

HØJRE FORSTYKKE:

Strikkes som venstre, blot modsat. Luk til ærmegab i beg af vr-sidep. Strik raglanindt i slutn af r-sidep og luk til hals i beg af r-sidep.

HØJRE ÆRME:Slå 68 (70) 72 (74) 74 m op på jumperp nr. 2½ og med Kunstgarn. Strik 3 p rib * 1 r, 1 vr *, gent fra * - *. Skift til jumperp nr. 3 og fortsæt i glat og sribemønster over resten af arb. Når arb i alt måler 3 cm, strikkes 1 udt i hver side indenfor den yderste kantm. Gent udt på skiftevis hver 8. og hver 10. p (hver 8. p) skiftevis hver 6. og hver 8. p (hver 6. p) skiftevis hver 4. og hver 6. p – strik i alt 16 (18) 21 (24) 27 udt i hver side = 100 (106) 114 (122) 128 m på p. Strik til arb ialt måler ca. 44 cm. **OBS: Slut i sribemønsteret samme sted som på ryg og forstykker!**

Luk til ærmegab i hver side for 5 (6) 8 (10) 11 m = 90 (94) 98 (102) 106 m tilbage. På næste p fra r-siden strikkes raglanindt som beskrevet for ryggen til der i alt er strikket 31 (33) 35 (37) 39 raglanindt og der er 28 m tilbage (alle str). Luk fra r-siden for 8,9,9 m idet der strikkes raglan i slutn af p endnu 2 gange.

VENSTRE ÆRME:

Strikkes som højre, men modsat. Dvs. luk foroven af ærmet fra vr-siden.

MONTERING:

Sy raglansømmene. Sy ærme-sidesømmene.

FORKANTER OG HALSKANT:**Forkanter:** Med rundp nr. 2½ strikkes ca. 136 (139) 142 (145) 148 m op langs venstre forkant = der skal ca. strikkes 3 m op for hver stribe langs forkanten.*Fortsættes på bagsiden*

Strik 1 p dr r fra vr-siden. Derefter 7 p rib * 1 r, 1 vr *, hvor m aflukkes på sidste p.

Afmærk til knapper langs venstre forkant: 6 knapper langs forkanten + den øverste i halskanten der strikkes på til sidst.

Strik kant langs højre forkant på samme måde som i venstre side, men strik her knaphuller på 3. p rib. Et knaphul strikkes ved at aflukke 2 m og på næste p, at slå 2 nye m op over de aflukkede.

Halskant: Med rundp nr. 2½ strikkes ca. 155 (159) 161 (161) 165 m op langs halsudskæringen. Strik 1. p dr r fra vr-siden. Derefter 7 p rib hvor m aflukkes på sidste p. Husk at strikke det sidste knaphul på 3. p rib.

Isy knapperne.

Pres evt. det færdige arb under et fugtigt stykke.

HJERTEGARN

Design og opskrift: Sanne Fjalland