

SWEATER OG VEST MED HARLEKINTERN.

Materiale: Roma, 50% bomuld/50% HB acryl.

Vær opmærksom på garnforbruget ved alternativ kvalitet, da løbelængden på garnet ikke altid er den samme. Det kan også være nødvendigt at skifte pindenr.

Str.: 2 (4) 6 (8) 10 år.

Brystvidde: 66 (72) 76 (80) 84 cm

Hel længde: 36 (40) 43 (47) 50 cm

Garnforbrug sweater:

4 (5) 5 (6) 7 ngl. (bundfv.)

1 ngl til alle str. (kontrastfv.)

Garnforbrug vest:

3 (3) 4 (4) 5 ngl (bundfv.)

1 ngl til alle str. (kontrastfv.)

Pinde: Jumperpinde nr. 3½ og 4, rundpind nr. 3½ (40 cm).

Tilbehør: 1 dukke amagergarn til broderi.

Strikkefasthed: 20 m i glat på p 4 = 10 cm.

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller grovere pinde.

Forkortelser:

glat = ret på retsiden, og vrang på vrangside.

1 enk indt = 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over den ene r.

1 udt = tag lænken op før næste m og strik den dr r.

Strikkeforkortelser:

m = maske, r = ret, vr = vrang, p = pind, sm = sammen, indt = indtagning, udt = udtagning, beg = begyndelsen, slutn = slutningen, gent = gentag, omg = omgang,

(Sweater og vest).

RYG:

Slå 69 (75) 81 (85) 89 m op på p 4 og med bundfv, strik 5 cm rib 1 r – 1 vr. Fortsæt i glat, men tag på 1. p ind jævnt fordelt til 65 (71) 77 (81) 85 m. Strik til arb måler 22 (25) 27 (30) 32 cm. Nu lukkes til ærmegab i begge sider for 2-2-1-1 (3-2-1-1) 3-2-1-1 (3-2-1-1) 3-2-1-1 m. Fortsæt lige op til arb måler 35 (39) 42 (46) 49 cm. Nu lukkes de midterste 23 (25) 27 (29) 31 m af til halsudskæring og hver side strikkes færdig hver for sig. Luk yderligere ved halssiden for 1 x 1 m. Når arb måler 36 (40) 43 (47) 50 cm lukkes de resterende m af til skulder. Strik den anden side på samme måde, blot modsat.

(Sweater og vest).

FORSTYKKE:

OBS: Træk ikke tråden tværs over mønsteret, men anvend et nyt garnngl for hvert farveskift, og husk at sno garnet, for at undgå huller.

Slå op og strik rib som på ryggen. Fortsæt i glat og med mønster midtfor, tæl ud fra midtermasken. Når arb måler 22 (25) 27 (30) 32 cm, lukkes til ærmegab som på ryggen. **Samtidig** lukkes den midterste m af og hver side strikkes færdig hver for sig.

Højre side: Tag ind til v-hals på hver 3. p således: Tag 1 m ind indenfor 1 kantm ved halssiden. På retsiden 2 dr r sm og på vrangside 2 dr vr sm. Tag ind i alt 12 (13) 14 (15) 16 gange. Strik lige op til arb måler 36 (40) 43 (47) 50 cm. Luk de resterende m af til skulder.

Venstre side: strikkes som højre, blot modsat.

Indtagningen til v-hals strikkes på retsiden 2 r sm og på vrangside 2 vr sm..

(Sweater).

ÆRMER:

Slå 41 (43) 45 (47) 49 m op på p 3½ og strik 5 cm rib 1 r – 1 vr. Skift til p 4 og glat. Tag 1 m ud i begge sider, gentag denne udtagning på hver 6. (6.) 8. (8.) 8. p til der er 55 (59) 63 (67) 71 m. Fortsæt lige op til arb måler 25 (29) 32 (36) 40 cm. Luk nu 4 m i begyndelsen af de næste 12 (12) 14 (14) 16 p. Luk de resterende m af på en gang. Strik det andet ærme magen til.

(Sweater og vest)

MONTERING:

Sy skuldereømmene sammen.

(Sweater og vest).

HALSKANT:

Strik med rundp 3½ og bundfv, m op langs halsudskæringen. 1 m for hver m og for hver p, men spring hver 4. p over. Strik rib 1 r – 1 vr, marker den midterste maske i spidsen. Strik indt således: Strik rib til der mangler 2 m før midtermasken, 1 m løs af, 1 r, træk den løse m over, 1 r, 2 r sm. Gentag disse indtagninger på hver omg. Efter 5 omg rib lukkes af.

(Vest).

ÆRMEKANTER:

Strik med p 3½ og bundfv, m op i ærmegabet, 1 m for hver m og 1 m for hver p. men spring hver 4. p over. Maskeantallet skal være delbart med 2. Strik 5 p rib 1 r – 1 vr. Luk af. Strik den anden ærmekant på samme måde.

(Sweater og vest).

MONTERING:

Sy sidesømmene sammen. Sy ærmerne sammen og sy dem i ærmegabene.

Til sidst sys korssting efter diagrammet med en hel tråd amagergarn.

HJERTEGARN

Design og opskrift: Betina Jønsen, Amager Strik Design.