

TOP MED RIB-BÆREKRAVE

Materiale: Blend, 50 % bomuld, 50 % acryl
Alternativ: Blend Bamboo, 70% bambus /30% bomuld
 Hørmix, 80 % bomuld/20 % hør.
 Louisiane, 50 % bomuld/50 % acryl.
 Iris, 55 % bomuld/45 % acryl.
 Mini Vital, 100 % uld superwash.
 Alpaca-Silk, 60 % alpaca/30 % merino uld/10 % silke.
 Exclusive alpaca, 100 % baby alpaca.
 Vær opmærksom på garnforbruget ved alternativ kvalitet, da løbelængden på garnet ikke altid er den samme. Det kan også være nødvendigt at skifte pindene

Str.: S (M) L (XL)

Garnforbrug:

4 (5) 5 (6) ngl (fv. 6035)

Modellens brystvidde: 84 (92) 100 (118) cm

Hel længde: 46 (47) 48 (49) cm

Pinde: Jumperpinde nr 2½ og 3. Rundpinde nr 3 (40 og 60 cm). Rundpind nr 2½ (40 cm).

Strikkefasthed: 26 m og 36 p = 10 x 10 cm

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller grovere pinde.

Forkortelser:

ret = ret på ret og vrangsidens.

glat = ret på retsiden, og vrang på vrangsidens.

Strikkeforkortelser:

m = maske, r = ret, vr = vrang, p = pind, sm = sammen, indt = indtagning, beg = begyndelsen, slutn = slutningen, gent = gentag.

Obs.! Strik første og sidste m ret på **alle** pinde, herved får du en pæn fast kant.

Ryg:

Slå 111 (121) 133 (147) m op på p nr 3. Skift til p nr 2½ og strik 9 p ret. Skift til p nr 3 og strik 2 p glat.

Fortsæt efter diagrammet, idet der begynder i sidesømmen, hvor pilen angiver til den ønskede str.

Når arb måler 33 cm, lukkes til ærmegab, i hver side, for 6 (8) 10 (13) m = 99 (105) 113 (119) m tilbage. Så lukkes, i hver side, således:

Retsiden: 3 r, 1 enk indt, strik mønster til de sidste 5 m, så 2 r sm, 3 r.

Vrangsiden: 3 r, strik vr til de sidste 3 m, så 3 r.

Bemærk: Der skal hele tiden være lige mange omslag som masker der strikkes sm – dvs i siderne skal du ikke have dobb indt (= 2 m forsvinder) – hvis der ikke også er plads til 1 omslag – men strik så 1 enk indt eller 2 r sm (= 1 m forsvinder).

Gentag disse 2 p endnu 4 (5) 6 (8) gange = 89 (93) 99 (103) m tilbage. Lad arb hvile.

Forstykke:

Strikkes helt som ryggen.

Ærmekanter:

Slå 55 (60) 66 (73) m op på p nr 3. Skift til p nr 2½ og strik 3 p ret. Lad arb hvile og strik den anden ærmekant på samme måde.

Samling til ribkant:

Strik alle fire dele over på rundp nr 3 – i ret. Ryggen, så en ærmekant, forstykket, en ærmekant = 288 (306) 330 (352) m i alt. Strik 1 omg vr, så 1 omg ret, idet der her tages jævnt ind til 279 (297) 324 (342) m. Fortsæt rundt i rib således: * 6 vr, 3 r *, gent fra * til * omg rundt = 31 (33) 36 (38) gange.

På 7. (8.) 9. (10.) omg tages ind således: * 4 vr, 2 vr sm, 3 r *, gent fra * til *. Der er nu 248 (264) 288 (304) m tilbage.

Herefter tages ind, på hver 7. efterfølgende omg –

2. indt: * 2 vr sm, 3 vr, 3 r *, gent fra * til * omg rundt = 217 (231) 252 (266) m tilbage.

3. indt: * 2 vr, 2 vr sm, 3 r *, gent fra * til * omg rundt = 186 (198) 216 (228) m tilbage.

4. indt: * 2 vr sm, 1 vr, 3 r *, gent fra * til * omg rundt = 155 (165) 180 (190) m tilbage. Fortsæt nu rundt i rib 2 vr, 3 r. Når der er strikket 32 (34) 36 (38) omg i rib, skiftes til rundp nr 2½ og der strikkes 1 omg r over alle m, idet der samtidig tages jævnt ind til 152 (160) 174 (184) m. Strik så 3 omg rib 1 r, 1 vr. Luk af i rib.

Montering:

Pres evt arb let på vr-siden med et fugtigt stykke over. Sy sidesømmene.

HJERTEGARN

Design og opskrift: Jonna Thue

- = Glat
- ⊗ = Slå om
- ◻ = 1 enk. indt
- ▤ = 2 ret sammen
- ⊠ = 1 dobb. indt

